Postup pro nastavení IP v systému Windows 98 (95/ME)

Klepněte na tlačítko **Start**, nabídka **Ovládací panely**, ikona **Síť**. Zde vyberte **Protokol TCP/IP**. Pokud jich máte v dialogovém okně víc, vyberte ten, který je navázán na vaši síťovou kartu. Klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.

Síť				
Konfigurace Identifikace Řízení přístupu				
Jsou nainstalovány <u>n</u> ásledující součásti sítě:				
Klient sítě Microsoft MD PCNET Family Ethernet Adapter (PCI-ISA) Telefonní adaptér Protokol TCP/IP -> AMD PCNET Family Ethernet Adapter Protokol TCP/IP -> Telefonní adaptér				
Přidat O <u>d</u> ebrat <u>Vlastnosti</u> P <u>r</u> imární přihlášení k síti:				
Klient sítě Microsoft				
<u>S</u> dílení souborů a tiskáren				
Popis TCP/IP je protokol používaný pro připojení k Internetu a rozlehlým sítím.				
OK Storno				



Zde na záložce Adresa IP zadejte údaje Adresa IP a Maska podsítě.

Protokol TCP/I	P - vlastnosti		? ×				
Vazby Brána	Upřesnit Kor	NetBIOS	Konfigurace DNS Adresa IP				
Adresu IP mi DHCP, Nem správce sítě	Adresu IP může tomuto počítači automaticky přiřadit server DHCP. Nemá-li vaše síť server DHCP, zjistěte adresu od správce sítě, a pak ji zadejte do políčka dole.						
⊂ Získat _	 Získat adresu IP ze serveru DHCP Zadat adresu IP ručně: 						
Adres	a IP:	.112.166.166					
<u>M</u> aska	a podsítě:	.255.255.192					
			OK Storno				



Vyberte záložku **Brána**, zadejte adresu výchozí brány do kolonky **Nová brána** a klepněte na tlačítko **Přidat**. Nově zadaná brána by se vám měla objevit v kolonce **Nainstalované brány**.

Vazby	Upřesnit	NetBIOS	Konfigu	irace DNS
Brána	Konf	igurace WINS	A	dresa IP
První brána v Pořadí adres I budou jednotli	seznamu nainsta ohoto seznamu (vé stroje používa	alovaných bran bud odpovídá pořadí, v at.	le výchozí. jakém se	
<u>N</u> ová brána	166.129	(<u>P</u> řidat		
- Nainstalova	né <u>b</u> rány: ———			٦
277123	66.129	0 <u>d</u> ebrat		



Na záložce **Konfigurace DNS** zadejte libovolný název do položky **Hostitel** a zadejte adresy DNS serverů přes tlačítko **Přidat**.

Protokol TCP/IP - vlastnosti 🛛 🔋 🗙							
Brána Vazby	Konfi Upřesnit	gurace WINS NetBIOS	Adresa IP Konfigurace DNS				
C Zakáza Povolit Hostitel:	t používání serveru používání serveru est ání serveru DNS	DNS					
217.112	2.162.34 2.160.1	Pridat					
Pořadí hled	ání přípony domé	ny Přida <u>t</u>					
			OK Storno				

Pozor, IP adresy v tomto okně jsou jen "ukázkové" a neodpovídají Vašemu připojení

